



RECOATEN

Voer de handelingen uit volgens werkomschrijving recoaten.

DOEN

- Neem de noodzakelijke tijd
- Werk zeer nauwkeurig
- Doseer de Jontec Deepstrip volgens voorschrift 2 liter product op 8 liter koud water
- Bij opbouw van meerdere lagen, verhoog de dosering tot max 1 : 1
- Inwerktijd 10 minuten
- Schrob met een bruine 3M pad
- Houdt de oplossing in beweging met een mop
- 2 x grondig naspoelen met ruim water
- Naspoelen bij voorkeur vanuit een watertank op de machine. Gebruik hierbij een schobborstel
- Na het spoelen en droogzuigen de vloer minimaal 2 uur laten drogen. Bij hoge luchtvochtigheid de droogtijd verlengen
- Wanneer vloer droog is deze droog opwrijven (mattern) met een traditionele rode pad of groene Twisterpad. Stofwis de vloer met een niet-olie geïmpregneerde doek
- Altijd een sealer gebruiken voordat een polymeer wordt aangebracht
- Breng de tweede laag polymeer binnen 8 uur aan

NIET DOEN

- Beginnen zonder te weten wat er op de vloer zit of wat voor vloer het is
- Breng geen sealer of polymeer aan wanneer het te warm is in de ruimte > 30° of als de zon rechtstreeks op de vloer schijnt
- Breng geen polymeer aan als het in de ruimte te koud is < 5°
- Polymeer niet geforceerd laten drogen, dus geen blower gebruiken, of verwarming extra hoog
- Laat de stripperoplossing niet indrogen
- Gebruik geen heet water
- Gebruik geen vloertrekkers om de vloer te drogen
- Niet moppen in plaats van naspoelen
- Niet naspoelen met zuur (bv: azijn)
- Niet strippen met zwarte pad
- Polymeer en sealer niet in de auto laten staan. Neem ze direct mee naar binnen
- Na het opwrijven (mattern) niet stofwissen met oliedoekjes, maar met lijm- of statische stofwisdoeken
- Gebruik geen polymeer die bevroren is geweest
- Gebruik geen antifoam op de vloer



WERKVOLGORDE RECOATEN - linoleum

1. Ontruimen / Stofwissen
2. Mat of plastic voor de uitgang
3. Vloer inzetten met de mop of vanuit watertank
Product: TASKI Jontec Deepstrip
Dosering: 2 liter op 8 liter koud water
4. Randen schrobben met randenreiniger en bruine jumbopad
5. Vloer schrobben met éénschijfsmachine
Machine: TASKI ergodisc duo
Pad: bruine schrobpad
6. Vloer droogzuigen met waterzuiger
7. Tweemaal grondig naspoelen met water en droogzuigen
8. Plinten afnemen met schone klamvochtige mop of werkdoek
9. Linoleum vloer grondig laten drogen (ruimte ventileren)
10. Vloer droog opwrijven met een rode pad (matteren)
11. Vloer stofwissen met lijm- of statische stofwisdoekjes
12. Aanbrengen van een seallaag (poriënvuller)
Product: TASKI Jontec Technique
13. Vloer laten drogen tot loopdroog (min. 30-60 minuten)
14. Aanbrengen 1e laag Jontec polymeer (Matt, Luna of Eternum)
15. Polymeer laten drogen (loopdroog)
Droogtijd: 30 - 60 minuten
16. Aanbrengen 2e laag Jontec polymeer
17. Polymeer laten drogen / uitharden

Vloer weer belastbaar na ongeveer 8 - 12 uur